


MANUÁL

NASTAVENIE DATUMOVÉHO FORMÁTU PRE OS WIN 10

OBR 1



Nastavenia Windowsu

Vyhľadať nastavenie



Systém

Obrazovka, zvuk, oznámenia,
napájanie



Zariadenia

Bluetooth, tlačiarne, myš



Telefón

Prepojenie Androidu, iPhone



Sieť a internet

Wi-Fi, režim v lietadle, VPN



Prispôsobenie

Pozadie, obrazovka uzamknutia,
farby



Aplikácie

Odiňštalovanie, predvolené
hodnoty, voliteľné funkcie



Kontá

Vaše kontá, e-mail,
synchronizácia, práca, rodina



Čas a jazyk

Reč, oblasť, dátum



Hranie hier

Herný panel, snímky, vysielanie,
herný režim



Zjednodušenie prístupu

Moderátor, zväčšovacie sklo,
vysoký kontrast



Hľadanie

Hľadať moje súbory, povolenia



Ochrana osobných údajov


Poloha, kamera, mikrofón



Aktualizácia a zabezpečenie

Windows Update, obnovenie,
zálohovanie

OBR 3



OBR 4

Nastavenia

Domov

Vyhľadat nastavenie

Čas a jazyk

Dátum a čas

Oblasť

Jazyk

Reč

Oblasť

Krajina alebo oblasť

Slovensko

Windows a aplikácie môžu používať nastavenie vašej krajiny alebo oblasti na zobrazenie miestneho obsahu.

Regionálne nastavenia

Aktuálny formát: Slovenčina (Slovensko)

Slovenčina (Slovensko)

Windows nastaví dátumy a časy podľa vašich jazykových a miestnych predvolieb.

Údaje regionálnych nastavení

Ak chcete prepínať medzi kalendármi, dátumami a časovými formátmi podporovanými v oblasti, vyberte možnosť Zmeniť formáty údajov.

Kalendár:	gregoriánsky kalendár
Prvý deň týždňa:	pondelok
Krátky formát dátumu:	06.12.2019
Dlhý formát dátumu:	piatok 6. decembra 2019
Krátky formát času:	19:40
Dlhý formát času:	19:40:30

[Zmeniť formáty údajov](#)

KLIKNÚŤ SEM

Súvisiace nastavenia
Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia

Máte otázku?

[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém
Windows

[Poskytnite nám pripomienky](#)

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

19:40 06.12.2019

OBR 5

The screenshot displays the Windows Settings application with the 'Oblasť' (Region) settings page open. The left sidebar shows navigation options like 'Domov', 'Vyhľadať nastavenie', 'Čas a jazyk', 'Dátum a čas', 'Oblasť', 'Jazyk', and 'Reč'. The main content area shows 'Krajina alebo oblasť' set to 'Slovensko' and 'Regionálne nastavenia' with 'Aktuálny formát: Slovenčina (Slovensko)'. Below this, there are sections for 'Windows nastaví dátum miestnych predvolieb.' and 'Údaje regionálny' with instructions on how to change date and time formats. A 'Zmeniť formáty údajov' link is at the bottom.

Overlaid on top is a 'Hodiny a oblasť' (Clock and Region) control panel window. The address bar shows 'Ovládací panel > Hodiny a oblasť'. The window title is 'Hodiny a oblasť'. The menu bar includes 'Súbor', 'Úpravy', 'Zobraziť', and 'Nástroje'. Below the menu, there are printer icons for 'EPSON Easy Photo Print' and 'Photo Print'. The main content area has two sections: 'Dátum a čas' with options 'Nastaviť čas a dátum', 'Zmeniť časové pásmo', and 'Pridať hodiny pre rôzne časové pásma'; and 'Oblasť' with the option 'Zmeniť formát dátumu, času alebo čísel'. The 'Oblasť' section is highlighted with a red box, and a large red 'ZVOLTE' (CHOOSE) button is centered below it.

On the right side of the Settings window, there are links for 'Súvisiace nastavenia', 'Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia', 'Máte otázku? Získať pomoc', 'Pomôžte zdokonaľiť systém Windows', and 'Poskytnite nám pripomienky'.

OBR 6

Oblasť

Krajina alebo oblasť: Slovensko

Formáty | Správa

Formát: Slovenčina (Slovensko)

Predvoľby jazyka

Formáty dátumu a času

Krátky dátum: d.M.rrrr

Dlhý dátum: dddd d. MMMM rrrr

Krátky čas: H:mm

Dlhý čas: H:mm:ss

Prvý deň týždňa: pondelok

Príklady

Krátky dátum: 06.12.2019

Dlhý dátum: piatok 6. decembra 2019

Krátky čas: 19:42

Dlhý čas: 19:42:07

ZVOLTE

Ďalšie nastavenia...

OK Zrušiť Použiť

Súvisiace nastavenia

[Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia](#)

Máte otázku?
[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém Windows
[Poskytnite nám pripomienky](#)

Zmeniť formáty údajov

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

19:42 06.12.2019

OBR 7

Nastavenia

Domov

Vyhľadať nastavenie

Čas a jazyk

Dátum a čas

Oblasť

Jazyk

Reč

Oblasť

Krajina alebo oblasť

Slovensko

Hodiny a oblasť

Ovládací panel > Hodiny a oblasť

Súbor Úpravy Zobrazit Nástroje

Photo Print

Dátum a čas

Nastaviť čas a dátum | Zmeniť časové pásmo | Pridať hodiny pre rôzne časové pásma

Oblasť

Zmeniť formát dátumu, času alebo čísel

Prispôsobenie formátu

ZVOLTE

Číslo Mena Čas **Dátum**

Príklad

Kladné: 123 456 789,00 Záporné: -123 456 789,00

Oddeľovač desatinných miest: |

Počet desatinných miest: 2

Oddeľovač skupín čísel: |

Zoskupovanie čísel: 123 456 789

Záporné znamienko: -

Formát záporných čísel: -1,1

Zobrazovanie úvodných núl: 0,7

Oddeľovač v zoznamoch: ;

System jednotiek: Metrický

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte predvolené systémové nastavenia čísel, meny, času a dátumu. Obnoviť výrobné nastavenia

OK Zrušiť Použiť

Súvisiace nastavenia

[Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia](#)

Máte otázku?

[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém Windows

[Poskytnite nám pripomienky](#)

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

19:42 06.12.2019

OBR 8a

Nastavenia

Domov

Vyhľadať nastavenie

Čas a jazyk

Dátum a čas

Oblasť

Jazyk

Reč

Oblasť

Krajina alebo oblasť

Slovensko

Hodiny a oblasť

Ovládací panel > Hodiny a oblasť

Súbor Úpravy Zobrazit Nástroje

Photo Print

Dátum a čas

Nastaviť čas a dátum | Zmeniť časovú pásmo | Pridať hodiny pre rôzne časové pásma

Oblasť

Zmeniť formát dátumu, času alebo čísel

Prispôsobenie formátu

Čísla Mena Čas Dátum

Príklad

Krátky dátum: 06.12.2019

Dlhý dátum: piatok 6. decembra 2019

Formát dátumu

Krátky dátum: d.M.rrrr

Dlhý dátum: dddd d. MMMM rrrr

Význam zápisu:
d, dd = deň; ddd, dddd = deň v týždni; M = mesiac; r = rok

Kalendár

Ak sú zadané len dve číslice roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí:

1950 a 2049

Prvý deň týždňa: pondelok

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte predvolené systémové nastavenia čísel, meny, času a dátumu. Obnoviť výrobné nastavenia

OK Zrušiť Pôužiť

Súvisiace nastavenia

[Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia](#)

Máte otázku?
[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém Windows
[Poskytnite nám pripomienky](#)

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

19:43
06.12.2019

OBR 8b

Nastavenia

Domov

Vyhľadať nastavenie

Čas a jazyk

Dátum a čas

Oblasť

Jazyk

Reč

Oblasť

Krajina alebo oblasť

Slovensko

Hodiny a oblasť

Ovládací panel > Hodiny a oblasť

Súbor Úpravy Zobrazit Nástroje

Photo Print

Dátum a čas

Nastaviť čas a dátum | Zmeniť časové pásmo | Pridať hodiny pre rôzne časové pásma

Oblasť

Zmeniť formát dátumu, času alebo čísel

Prispôsobenie formátu

Čísla Mena Čas Dátum

Príklad

Krátky dátum: 06.12.2019

Dlhý dátum: piatok 6. decembra 2019

Formát dátumu

Krátky dátum: **d.M.yyyy**

Dlhý dátum: dddd d. MMMM rrrr

Význam zápisu:
d, dd = deň; ddd, dddd = deň v týždni; M = mesiac; r = rok

Kalendár

Ak sú zadané len dve číslice roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí:

1950 a 2049

Prvý deň týždňa: pondelok

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte predvolené systémové nastavenia čísel, meny, času a dátumu. Obnoviť výrobné nastavenia

OK Zrušiť Pôužiť

Súvisiace nastavenia

[Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia](#)

Máte otázku?
[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém Windows
[Poskytnite nám pripomienky](#)

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

19:43 06.12.2019

OBR 9

PREPÍŠTE DÁTUMOVÝ FORMÁT NA

NA ZÁVER KLIKAJTE OK

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte predvolené systémové nastavenia čísel, meny, času a dátumu. Obnoviť výrobné nastavenia

OK Zrušiť Pôužiť

Súvisiace nastavenia
[Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia](#)

Máte otázku?
[Získať pomoc](#)

Pomôžte zdokonaľiť systém Windows
[Poskytnite nám pripomienky](#)